

磷酸转乙酰酶（PTA）活性检测试剂盒（可见分光光度法）


产品货号：BA2172

产品规格：50T/24S

产品简介：

磷酸转乙酰酶（Phosphotransacetylase, PTA, EC 2.3.1.8）是与乙酸代谢相关的关键酶之一，乙酸在乙酸激酶和磷酸转乙酰酶的作用下生成乙酰辅酶A，以此来连接糖类、脂肪、蛋白质三大营养物质的代谢通路-三羧酸循环和氧化磷酸化。

PTA催化乙酰辅酶A和无机磷反应生成辅酶A和乙酰磷酸，该反应促使DTNB转变成黄色的TNB，其在412nm处有特征吸收峰。



注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体30mL×1瓶	2-8℃
试剂一	液体40mL×1瓶	2-8℃
试剂二	液体3mL×1瓶	2-8℃
试剂三	液体3mL×1瓶	2-8℃
试剂四	粉剂×2支	-20℃

溶液的配制：

1. 试剂四：临用前取1支试剂四加入1.5mL蒸馏水充分溶解，未用完的试剂-20℃分装保存2周，避免反复冻融（1支试剂四溶解后可做30S，为了延长试剂盒使用时间，此产品多给1支粉剂）。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、分析天平、低温离心机、水浴锅、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、可调节移液器、1mL玻璃比色皿、冰、蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1. 组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液）进行冰浴匀浆。12000rpm，4℃离心10min，取上清置于冰上待测。
2. 细菌/细胞：按照细菌/细胞数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌/细胞加入1mL提取液），冰浴超声波破碎（功率200W，超声3秒，间隔7秒，总时间5min）；然后12000rpm，4℃离心10min，取上清置于冰上待测。

二、测定步骤

1. 可见分光光度计预热30min以上，调节波长至412nm，蒸馏水调零。
2. 试剂一于25℃预热10min左右。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

3. 操作表:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	600	650
试剂二	50	50
试剂三	50	50
样本	250	250
试剂四	50	-

将上述试剂按顺序加入 1mL 玻璃比色皿中,充分吸打混匀,记录 412nm 波长下 15 秒时的初始吸光度 A1,比色后迅速将比色皿连同反应液一起放入 25°C 水浴准确反应 2 分钟;迅速取出比色皿并擦干,记录 412nm 波长下 2 分 15 秒时的吸光度 A2,并计算 $\Delta A_{\text{测定}} = A2_{\text{测定}} - A1_{\text{测定}}$, $\Delta A_{\text{对照}} = A2_{\text{对照}} - A1_{\text{对照}}$, $\Delta A = \Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{对照}}$ 。每个测定管需设置一个对照管。

三、磷酸转乙酰酶 (PTA) 活性计算

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位的定义: 25°C 下每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{PTA 活性 (U/mg prot)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反应}} \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样本}}) \div T = 147.059 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本质量计算

单位的定义: 25°C 下每 g 组织在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{PTA 活性 (U/g 质量)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反应}} \div (W \times V_{\text{样本}} \div V_{\text{提取}}) \div T = 147.059 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细菌/细胞计算

单位的定义: 25°C 下每 10^6 个细菌/细胞在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{PTA 活性 (U/10}^6 \text{ cell)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反应}} \div (N \times V_{\text{样本}} \div V_{\text{提取}}) \div T = 147.059 \times \Delta A \div N$$

ϵ : TNB 摩尔消光系数, $13.6 \times 10^3 \text{ mL}/(\text{nmol} \cdot \text{cm})$; d : 比色皿光径, 1cm; $V_{\text{反应}}$: 反应体系总体积, 1mL; $V_{\text{样本}}$: 反应体系中加入的样本体积, 0.25mL; $V_{\text{提取}}$: 加入提取液的体积, 1mL; T : 反应时间, 2min; C_{pr} : 样本蛋白浓度, mg/mL; W : 样本质量, g; N : 细菌或细胞总数, 以 10^6 计。

注意事项:

1. 测定过程中样本和所有试剂在冰上放置, 以免变性和失效。
2. 最好两个人同时做此实验, 一个人比色, 一个人计时, 以保证实验结果的准确性。
3. 样本较多时, 可根据样本数量按操作表配制工作液 (试剂一、二、三), 因通过单位时间内吸光值变化计算酶活, 不推荐同时测多个样本。
4. 如果样本 ΔA 过低, 可适当加大样本量后重新测定; 如果样本 ΔA 大于 0.6, 建议将样本用提取液适当稀释后进行测定。注意同步修改计算公式。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com